

Splashtop – Microsoft Entra ID (Azure AD): modifiche alla configurazione

Microsoft sta rinominando **Azure AD** in **Entra ID**. Allo stesso modo, **Office 365** diventa **Microsoft 365**. Ove possibile, questo documento fa riferimento ai servizi Microsoft con il nome consigliato.


Sincronizzare gli utenti con Microsoft Entra ID

Per funzionare, la sincronizzazione degli utenti di Entra ID richiede un utente amministratore con autorizzazioni sufficienti e una licenza Microsoft 365 attiva.

– L'utente amministratore deve avere il ruolo Amministratore globale oppure entrambi i ruoli Amministratore applicazioni cloud e Amministratore utenti.

Configurare i ruoli

In Entra ID, passare a Utenti e selezionare l'account da usare per la sincronizzazione di Foxpass. Assegnare all'account autorizzazioni sufficienti (ad es. Amministratore globale) per consentire la sincronizzazione.



Configurare la sincronizzazione di Foxpass con Entra ID.

Nella dashboard di Foxpass, seguire la documentazione di Foxpass per autorizzare Foxpass a sincronizzarsi con Entra ID:


[Qui viene descritto come configurare Foxpass per sincronizzare la directory con Office 365.](#)

Usare Entra ID per l'autenticazione degli utenti

Configurare gli indirizzi IP attendibili per l'autenticazione a più fattori di Entra ID

Prima di abilitare l'autenticazione delegata di Foxpass, è necessario configurare Entra ID in modo che consideri attendibili gli indirizzi IP di Foxpass.

Configurare gli indirizzi IP attendibili dalla dashboard di Entra ID passando a **Multifactor authentication**. Fare clic sul collegamento sotto **Configure** per impostare le **Additional cloud-based multifactor authentication settings**.



Inserire gli indirizzi IP di Foxpass in **Skip multi-factor authentication for requests from following range of IP address subnets**.


[Indirizzi IP di Foxpass]

35.168.179.228/32

18.206.75.69/32

52.55.180.22/32

35.153.120.184/32




Configurare le posizioni denominate dell'accesso condizionale



Per impostazione predefinita, Entra ID impone un'autenticazione a più fattori avanzata. È necessario configurare un criterio di accesso condizionale per consentire a Foxpass di ignorare l'MFA e verificare le credenziali degli utenti.

In Entra ID, passare a **Conditional Access | Manage | Named Locations** e definire una posizione di tipo **IP ranges location**.



Assegnare alla posizione il nome **Foxpass**. Configurare l'intervallo IP della posizione con gli stessi valori usati nel riquadro degli indirizzi IP attendibili:

35.168.179.228/32
18.206.75.69/32
52.55.180.22/32
35.153.120.184/32

Disabilitare le impostazioni predefinite per la sicurezza

Per implementare i criteri di accesso condizionale, le organizzazioni devono prima disabilitare le impostazioni predefinite per la sicurezza. Se sono attive, [disabilitarle seguendo i passaggi indicati qui](#).

Creare un criterio di accesso condizionale

Per avere effetto, l'intervallo IP della posizione **Foxpass** definito nel passaggio precedente deve essere usato in un criterio. In questo passaggio creiamo il criterio che consente di ignorare l'MFA per le richieste provenienti dall'**intervallo IP di Foxpass**.

Nella stessa sezione **Conditional Access**, passare a **Overview** e selezionare **Create new policy**.

Configurare il criterio con i valori seguenti:

Name: Foxpass

Conditions | Locations:

- Configure: **Yes**

- Include: **Selected locations**

- Select: **Foxpass**

Grant:

- Block/Grant access: **Grant access**

- Require multifactor authentication: **[x]** (casella di controllo)


Enable policy: **On**

Selezionare **Create**

Abilitare la delega delle password Entra ID / Foxpass

Completare la procedura nella **dashboard di Foxpass** impostando Foxpass in modo che deleghi la verifica delle password a **Entra ID**.

Andare alla pagina [Authentication Settings](#) di Foxpass. Scorrere fino a **"Password authentication delegation"**. Scegliere **Office 365 via OAuth** dal menu a discesa e fare clic su **"Save"**.



Convalidare il flusso di autenticazione

Accedere alla rete aziendale (configurata per l'autenticazione RADIUS di Foxpass) con un qualsiasi account amministratore o utente definito in **Entra ID** e configurato per la sincronizzazione con **Foxpass**.