

# Splashtop – Microsoft Entra ID (Azure AD): cambios de configuración

Microsoft está cambiando el nombre de **Azure AD** a **Entra ID**. Del mismo modo, **Office 365** pasa a llamarse **Microsoft 365**. Siempre que es posible, este documento se refiere a los servicios de Microsoft por su nombre recomendado.


## Sincronizar usuarios con Microsoft Entra ID

Para funcionar, la sincronización de usuarios de Entra ID requiere un usuario administrador que tenga permisos suficientes y una licencia activa de Microsoft 365.

– El usuario administrador debe tener el rol de Administrador global o bien los roles de Administrador de aplicaciones en la nube y Administrador de usuarios.

## Configurar roles

En Entra ID, vaya a Usuarios y seleccione la cuenta que utilizará para la sincronización de Foxpass. Asigne a la cuenta permisos suficientes (p. ej., Administrador global) para permitir la sincronización.



## Configurar la sincronización de Foxpass con Entra ID.

En el panel de Foxpass, siga la documentación de Foxpass para autorizar a Foxpass a sincronizarse con Entra ID:


[Aquí se describe cómo configurar Foxpass para sincronizar su directorio con Office 365.](#)

## Usar Entra ID para la autenticación de usuarios

### Configurar las direcciones IP de confianza de la autenticación multifactor de Entra ID

Antes de habilitar la autenticación delegada de Foxpass, Entra ID debe configurarse para que confíe en las direcciones IP de Foxpass.

Configure las direcciones IP de confianza desde el panel de Entra ID yendo a **Multifactor authentication**. Haga clic en el enlace situado bajo **Configure** para definir los **Additional cloud-based multifactor authentication settings**.



Introduzca las direcciones IP de Foxpass en **Skip multifactor authentication for requests from following range of IP address subnets**.


[Direcciones IP de Foxpass]

35.168.179.228/32

18.206.75.69/32

52.55.180.22/32

35.153.120.184/32




## Configurar las ubicaciones con nombre del acceso condicional



Entra ID aplica de forma predeterminada una autenticación multifactor sólida. Debe configurar una directiva de acceso condicional para que Foxpass pueda omitir la MFA y comprobar las credenciales de los usuarios.

En Entra ID, vaya a **Conditional Access | Manage | Named Locations** y defina una ubicación del tipo **IP ranges location**.



Asigne a la ubicación el nombre **Foxpass**. Configure el intervalo de IP de la ubicación con los mismos valores utilizados en el panel de direcciones IP de confianza:

35.168.179.228/32  
18.206.75.69/32  
52.55.180.22/32  
35.153.120.184/32

## Deshabilitar los valores predeterminados de seguridad

Para implementar directivas de acceso condicional, las organizaciones deben deshabilitar primero los valores predeterminados de seguridad. Si están activos, [deshabilítelos siguiendo los pasos que se indican aquí](#).

## Crear una directiva de acceso condicional

El intervalo de IP de la ubicación **Foxpass** definido en el paso anterior debe usarse en una directiva para que tenga efecto. En este paso, creamos la directiva que permite omitir la MFA para las solicitudes procedentes del **intervalo de IP de Foxpass**.

En la misma sección **Conditional Access**, cambie a **Overview** y seleccione **Create new policy**.

Configure la directiva con los siguientes valores:

**Name:** Foxpass

**Conditions | Locations:**

- Configure: **Yes**

- Include: **Selected locations**

- Select: **Foxpass**

**Grant:**

- Block/Grant access: **Grant access**

- Require multifactor authentication: **[X] (casilla de verificación)**


**Enable policy:** **On**

Seleccione **Create**

## Habilitar la delegación de contraseñas Entra ID / Foxpass

Complete el proceso en el **panel de Foxpass** configurando Foxpass para que delegue la verificación de contraseñas en **Entra ID**.

Vaya a la página [Authentication Settings](#) de Foxpass. Desplácese hasta «**Password authentication delegation**». Elija **Office 365 via OAuth** en el menú desplegable y haga clic en «**Save**».



## Validar el flujo de autenticación

Inicie sesión en su red empresarial (configurada para la autenticación RADIUS de Foxpass) con cualquier cuenta de administrador o de usuario definida en **Entra ID** y configurada para sincronizarse con **Foxpass**.