

Splashtop – Microsoft Entra ID (Azure AD) : modifications de configuration

Microsoft renomme **Azure AD** en **Entra ID**. De même, **Office 365** devient **Microsoft 365**. Dans la mesure du possible, ce document désigne les services Microsoft par leur nom recommandé.


Synchroniser les utilisateurs avec Microsoft Entra ID

Pour fonctionner, la synchronisation des utilisateurs Entra ID nécessite un utilisateur administrateur disposant à la fois d'autorisations suffisantes et d'une licence Microsoft 365 active.

– L'utilisateur administrateur doit détenir soit le rôle Administrateur général, soit les rôles Administrateur d'applications cloud et Administrateur d'utilisateurs.

Configurer les rôles

Dans Entra ID, accédez à Utilisateurs et sélectionnez le compte que vous utiliserez pour la synchronisation Foxpass. Attribuez à ce compte des autorisations suffisantes (par ex. Administrateur général) pour permettre la synchronisation.



Configurer la synchronisation de Foxpass avec Entra ID.

Dans le tableau de bord Foxpass, suivez la documentation Foxpass pour autoriser Foxpass à se synchroniser avec Entra ID :


[Cette page explique comment configurer Foxpass pour synchroniser votre annuaire avec Office 365.](#)

Utiliser Entra ID pour l'authentification des utilisateurs

Configurer les adresses IP de confiance pour l'authentification multifacteur Entra ID

Avant d'activer l'authentification déléguée Foxpass, Entra ID doit être configuré pour approuver les adresses IP de Foxpass.

Configurez les adresses IP de confiance depuis le tableau de bord Entra ID en accédant à **Multifactor authentication**. Cliquez sur le lien sous **Configure** pour définir les **Additional cloud-based multifactor authentication settings**.



Saisissez les adresses IP de Foxpass sous **Skip multi-factor authentication for requests from following range of IP address subnets**.


[Adresses IP de Foxpass]

35.168.179.228/32

18.206.75.69/32

52.55.180.22/32

35.153.120.184/32




Configurer les emplacements nommés de l'accès conditionnel



Entra ID impose par défaut une authentification multifacteur forte. Vous devez configurer une stratégie d'accès conditionnel pour permettre à Foxpass de contourner la MFA et de vérifier les identifiants des utilisateurs.

Dans Entra ID, accédez à **Conditional Access | Manage | Named Locations** et définissez un emplacement de type **IP ranges location**.



Nommez l'emplacement **Foxpass**. Configurez la plage IP de l'emplacement avec les mêmes valeurs que dans le volet des adresses IP de confiance :

35.168.179.228/32
18.206.75.69/32
52.55.180.22/32
35.153.120.184/32

Désactiver les paramètres de sécurité par défaut

Pour mettre en œuvre des stratégies d'accès conditionnel, les organisations doivent d'abord désactiver les paramètres de sécurité par défaut. S'ils sont actifs, [désactivez-les en suivant les étapes décrites ici](#).

Créer une stratégie d'accès conditionnel

Pour prendre effet, la plage IP de l'emplacement **Foxpass** définie à l'étape précédente doit être utilisée dans une stratégie. Dans cette étape, nous créons la stratégie qui autorise le contournement de la MFA pour les requêtes provenant de la **plage IP Foxpass**.

Dans la même section **Conditional Access**, passez à **Overview** et sélectionnez **Create new policy**.


Configurez la stratégie avec les valeurs suivantes :

Name: Foxpass
Conditions | Locations:
- Configure: **Yes**
- Include: **Selected locations**
- Select: **Foxpass**
Grant:
- Block/Grant access: **Grant access**
- Require multifactor authentication: **[X] (case à cocher)**
Enable policy: **On**
Sélectionnez **Create**

Activer la délégation des mots de passe Entra ID / Foxpass

Terminez le processus dans le **tableau de bord Foxpass** en configurant Foxpass pour qu'il délègue la vérification des mots de passe à **Entra ID**.

Accédez à la page Foxpass [Authentication Settings](#). Faites défiler jusqu'à « **Password authentication delegation** ». Choisissez **Office 365 via OAuth** dans le menu déroulant et cliquez sur « **Save** ».



Valider le flux d'authentification

Connectez-vous à votre réseau d'entreprise (configuré pour l'authentification RADIUS Foxpass) avec n'importe quel compte administrateur ou utilisateur défini dans **Entra ID** et configuré pour la synchronisation avec **Foxpass**.