

Splashtop – Microsoft Entra ID (Azure AD) 設定變更

Microsoft 正將 **Azure AD** 更名為 **Entra ID**。同樣地，**Office 365** 也將更名為 **Microsoft 365**。本文件盡可能使用 Microsoft 服務的建議名稱。


與 Microsoft Entra ID 同步使用者

Entra ID 使用者同步需要一個同時具備足夠權限與有效 Microsoft 365 授權的系統管理員使用者，才能正常運作。

– 系統管理員使用者必須具備全域管理員角色，或同時具備雲端應用程式系統管理員與使用者管理員角色。

設定角色

在 Entra ID 中，瀏覽至「使用者」，並選取要用於 Foxpass 同步的帳戶。為該帳戶指派足夠的權限（例如全域管理員）以允許同步。



設定 Foxpass 與 Entra ID 同步

在 Foxpass 儀表中，依照 Foxpass 文件授權 Foxpass 與 Entra ID 同步：


[本文說明如何設定 Foxpass，將您的目錄與 Office 365 同步。](#)

運用 Entra ID 進行使用者驗證

設定 Entra ID 多重要素驗證的信任 IP 位址

啟用 Foxpass 委派驗證之前，必須先將 Entra ID 設定為信任 Foxpass 的 IP 位址。

在 Entra ID 儀表中瀏覽至 **Multifactor authentication**，設定信任的 IP 位址。按一下 **Configure** 下方的連結，設定 **Additional cloud-based multifactor authentication settings**。



在 **Skip multi-factor authentication for requests from following range of IP address subnets** 下輸入 Foxpass 的 IP 位址。


[Foxpass 的 IP 位址]

35.168.179.228/32


18.206.75.69/32

52.55.180.22/32


35.153.120.184/32



設定條件式存取的具名位置



在 Entra ID 中，瀏覽至 **Conditional Access | Manage | Named Locations**，並定義 IP ranges location。



將位置命名為 **Foxxpass**。使用與信任的 IP 位址窗格中相同的值，設定此位置的 IP 範圍：

35.168.179.228/32
18.206.75.69/32
52.55.180.22/32
35.153.120.184/32

停用安全性預設值

實作條件式存取原則前，組織必須先停用安全性預設值。如果安全性預設值已啟用，[請依照此處的步驟將其停用](#)。

建立條件式存取原則

上一步定義的 **Foxxpass** 位置 IP 範圍必須在原則中使用才會生效。在此步驟中，我們將建立原則，允許來自 **Foxxpass IP 範圍** 的要求略過 MFA。

在同一個 **Conditional Access** 區段中，切換至 **Overview**，然後選取 **Create new policy**。

使用下列值設定原則：

Name: Foxxpass

Conditions | Locations:

- Configure: **Yes**

- Include: **Selected locations**

- Select: **Foxxpass**

Grant:

- Block/Grant access: **Grant access**

- Require multifactor authentication: **[x]** (核取方塊)


Enable policy: **On**

選取 **Create**

啟用 Entra ID / Foxxpass 密碼委派

在 **Foxxpass 儀表板** 中完成此程序：將 Foxxpass 設定為把密碼驗證委派給 Entra ID。

前往 Foxxpass 的 [Authentication Settings](#) 頁面。向下捲動至「**Password authentication delegation**」。從下拉式選單中選擇 **Office 365 via OAuth**，然後按一下「**Save**」。



確認驗證流程

使用在 **Entra ID** 中定義且已設定與 **Foxxpass** 同步的任何系統管理員或使用者帳戶，登入您的企業網路（已設定為使用 Foxxpass RADIUS 驗證）。